

スーパー地形

の

ナビゲーション機能

こんな時に使えます

- 目的地の方向を常に表示したい。
- ポイントを順番に経由したい。
- 登山道からそれてないか常に監視したい。
- 道迷い防止

ポイントナビ

- ひとつの目標を目指す。
- 目的地の方向を指す
赤い線が常に出る。
- 目的地までの時間と距離



ルートナビ

- 途中のポイントをいくつか指定する。
- 線はだいたいのコース。
- 各ポイントまでの時間と距離



トラックナビ

- 軌跡(黄色)に忠実に進むようなときに使う。
- 逸脱したらアラーム。
- 道迷い防止。
- 目的地までの距離と時間。



トラックナビ & ポイント(到着)アラーム

- トラックナビの機能

+

- アラーム設定したポイントを組み合わせる



ポイントナビ

城跡、ヤブ、沢、狩猟、街歩きなど

- 道がそもそも少ない。
- 道ははっきりしているのでだいたい方向がわかれば良い。

ルートナビ

トレラン、ランニング、街歩きなど

- 道ははっきりしているので、途中のポイントまでの時間や距離が欲しい。
- チェックポイント毎にペースをつかみたい。

トラックナビ

登山、林道ツーリングなど


- 道ははっきりしない可能性あり。分岐多い。
- 迷うとまずい。命にかかわる。

ポイントナビ

Navigation with Point

ポイントナビのはじめ方

- ポイントをつくる



ポイントナビの開始



ポイント一覧からポイントを選択



ポイントナビを選択

ナビの終了は
[GPS]-[ナビの終了]

ルートナビ

Navigation with Route

ルートナビのはじめ方

- ルートをつくる

始点に十字を合わせる

ルートの作成

GPS

削除 追加

ポイントを追加していく。
ポイントは細かくなりすぎないようにする。
地図上のアイコンをタップするとそのポイントがコピーされる

最後のポイントで完了を選ぶ

完了 4個のポイント 削除 追加

名称等を設定する

ルート

名称 乗鞍岳

備考

距離 1.409 km

点数 4ポイント

線幅 2 4 6 8 10 12

線色

ルート完成

ルートナビの開始



作ったルートを選ぶ



帰りは逆順を選ぶ



ルートナビを選択



設定を確認して「ナビ開始」で開始

ナビの終了は
[GPS]-[ナビの終了]

ルートナビ中の操作



次のポイントを
切り替えられる。



ルートのTIPS


- ルートポイントの名称は変えられる。



ルートのポイントをタップ



プロパティをタップ



名称を書き換えてOK

ルート一覧から[グラフとデータ編集]-[ポイント編集 (地図)] でポイントを長押しして[プロパティ]メニューでも変えられます。

トラックナビ

Navigation with Track

トラックナビのはじめ方

- トラック（軌跡）を用意

他の人の軌跡を流用



登山サイトなど
ネットからダウンロード



GPX形式ならOK


注意点

他の人が正しいコースを
辿っているとは限らない→**確認**

自分の記録を利用

または

自分で作る



自分で作る場合は


トラック作成で
ルートと同じ要領で作る
ただし、今度は細かく
ポイントを決めていく。

|| ナビの一時停止


トラックナビの開始



トラックを選ぶ



帰りは逆順を選ぶ



トラックナビを選択



設定を確認して
「ナビ開始」で開始

- ト 「ナビ開始」で開始
 - 逸脱時にアラーム音 試聴
 - 距離: 50m
 - 種類: カエル
 - 秒数: 1秒
 - 到着時にアラーム音 試聴
 - 距離: 50m
 - 種類: ピロリロ
 - 秒数: 5秒
 - アラーム時に音声案内
 - 定期的に音声案内
 - 音声間隔: 5分 | 10分 | 20分 | 30分
 - 音声内容 1: ペース
 - 音声内容 2: 最終目的地時間
 - 音声内容 3: 標高差
 - 音声内容 4: 累積標高+
- ナビ開始** キャンセル

ナビの終了は

[GPS]-[ナビの終了]

トラックナビ & ポイント(到着)アラーム

- ポイントを追加してアラームを設定するだけ

ポイント

名称	乗鞍岳	
標高	3024.310	
よみ		
備考	岐阜県高山市	
<input checked="" type="checkbox"/> ポイントアラーム(到着お知らせ)		
音声案内文		
度	N36.106576°	E137.553653°
日時	2019/07/12 20:19:38	
アイコン		
OK		キャンセル

ポイントのプロパティで
「ポイントアラーム」にチェックを入れる

ポイントアラームのOFFは
[設定]-[GPSポイント]
-[ポイントアラーム]
をOFFにする